


# Epson Drucker - MacOS X Installation von ICC Profilen & Druckertreibereinstellungen


## Installation von ICC-Profilen

Kopieren Sie Ihr Profil in den „**Profiles**“ Ordner innerhalb des „**ColorSync**“ Ordners.  
MacOS X 10.5.X und Photoshop CS: Library\ColorSync\Profiles




## Druckertreibereinstellungen unter MacOS X 10.5.X und Photoshop CS

1.) Öffnen der Datei in Adobe Photoshop: Weisen Sie kein Profil zu.





2.) Unter Photoshop rufen Sie mit dem Menüpunkt **„Datei > Drucken mit Vorschau...“** dieses Fenster auf:




Im Druckfarbraum unter dem Punkt **„Profil“** wählen Sie das für Ihr Papier passende Profil aus, stellen bei der **„Priorität“** Perzeptiv ein und klicken die **„Tiefenkompensierung“** an.

3.) Gehen Sie auf **„Seite einrichten“** und nehmen Sie Ihre Einstellungen vor. Wählen Sie Ihren Drucker und Ihr gewünschtes Papierformat aus. Sie können auch Ihr eigenes Papierformat einstellen und sichern.




Klicken Sie auf **„OK“** und dann im Fenster unter Punkt 2.) auf **„Drucken“**.

4.) Sie sind nun im Druckermenü, wählen Sie Ihren Drucker und dann den Punkt „Druckereinstellungen“ aus:




Wählen Sie die Druckereinstellungen passend zu Ihrem Drucker und Papier aus.


5.) Wählen Sie den Punkt „Farbanpassung“ aus. Wählen Sie „EPSON Modus Farbanpassung“:



6.) Wählen Sie bei „Seitenlayouteinstellungen“ den Punkt „Rollenpapier sparen“ AUS:



7.) Sämtliche getätigten Einstellungen lassen sich unter dem Menüpunkt „Voreinstellungen“ durch eine geeignete Namensvergabe als Vorlage abspeichern. Wählen Sie „Sichern unter“ und geben einen Namen ein.



8.) Wenn alle Einstellungen getätigt sind klicken Sie auf „**Drucken**“ und der Ausdruck beginnt.

*Hinweise:*

*Die Einstellungen und Fensterabbildungen in den Screenshots können je nach Betriebssystem- und Programmversion unterschiedlich sein. Halten Sie sich bei den Einstellungen im Druckertreiber an die Druckereinstellungsliste passend zu Ihrem Drucker. Die Druckereinstellungsliste finden Sie auf der Tetenal Homepage <http://www.tetenal.com/> unter dem Punkt ICC Profile/Farbmanagement.*